

INSTALLAZIONE CLIENT IBM DB2 VERSIONE 7.0

Posizionarsi all'interno della cartella contenente i file di Installazione quindi aprire un Prompt dei Comandi e lanciare il **Setup**

C:\WINNT\System32\cmd.exe	
Z:\db2nt71\Client_fp2>dir Il volume nell'unità Z è dati2 Numero di serie del volume: 767E-F024	
Directory di Z:\db2nt71\Client_fp2	
04/03/2002 14.56 (DIR) . 17/02/2001 03.31 27 autorun.inf 18/10/2001 18.05 (DIR) db2 18/10/2001 18.09 (DIR) doc 17/02/2001 19.20 55.808 setup.exe 2 File 55.835 byte 4 Directory 37.259.083.776 byte disponibili Z:\db2nt71\Client_fp2>setup	T





Cliccare su Avanti







Selezionare Personalizzata quindi Avanti

Selezionare i componenti	
Selezionare i componenti che si desidera installare e deselez desidera installare.	zionare i componenti che non si
Componenti	Descrizione
Protocolli di comunicazione	I protocolli di comunicazione consentono di visualizzare e
Supporto Client DB2 di base	che verranno installati in base
Strumenti di configurazione e gestione	protocolli rilevati dal DB2 sul sistema.
r Cartella di destinazione	
C:\SQLLIB Sfogliare	Componenti secondari
Unità C: 17187 MB 💌 Spazio richiesto	54,5 MB
< Indietro Avanti >	Annulla Aiuto
Fig.4	

Selezionare la directory di destinazione C:\SQLLIB quindi Avanti



Componenti secondari				
APPC				
IPX/SPX				
Named Pipes				
☐ NetBIOS				
TCP/IP				
APPC consente di utili	zzare il protocollo di comun	licazione AFFC per (i	asterire i	
APPC consente di utili dati in un ambiente clie	izzare il protocollo di comun ent/server.	licazione AFFC per (i	asterire i	
APPC consente di utili dati in un ambiente clie	izzare il protocollo di comun ent/server.	licazione Arro per (asterire i	Ò.
APPC consente di utili dati in un ambiente cli	izzare il protocollo di comun ent/server.	iicazione Arro per o	asterire i	9
APPC consente di utili dati in un ambiente cli	izzare il protocollo di comun ent/server.	iloazione APPC per (asterire i	Ŷ.

Fig.5

b

Lasciare tutto invariato come in figura 5 quindi Continuare

WULL RAFFAELECHIATTO PUN

Selezionare i compone	nti secondari	2
Selezionare i component componenti che non si d	i che si desidera installare e esidera installare.	deselezionare i
Componenti secondari		
🔽 Configurazione client		
Strumenti client		
🔽 Centro comandi		
🛛 🔽 Impiego dell'indirizzari	io LDAP	
Descrizione Configurazione client è i database. E' possibile ric come origine dati ODBC	uno strumento per configura cercare database DB2 local	re l'accesso dei client ai i e remoti ed impostarli
Spazio richiesto	54,5 MB	Continuare
	Fig.6	

Selezionare i component Secondari che si intende installare quindi cliccare su Continuare





Fig.7

Cliccare su Avanti quindi riavviare il PC

A questo punto è possible installare la HotFix più aggiornata.

Da una finestra di Prompt dei Comandi posizionarsi sulla cartella contenente la Fix quindi lanciare il comando



C:\WINNT\System32\cmd.exe	
Z:\db2nt71\FP4_WR21270>setup /i IT	_
	-





Cliccare su Avanti quindi attendere la fine dell'installazione e Riavviare il PC.